

INFORMACJA DLA POWODZIAN

POSTĘPOWANIE SANITARNE Z POMIESZCZENIAMI I PRZEDMIOTAMI UŻYTKU PO POWODZI

LUBELSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY INFORMUJE:



Zasady przygotowania pomieszczeń do użytku po powodzi:

1. Pomieszczenie wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu, itp.
2. Następnie pomieszczenie starannie oczyścić wodą i środkami myjącymi. Dokładne umycie usuwa nie tylko brud, ale również obniża liczbę drobnoustrojów, często do bezpiecznego dla zdrowia poziomu.
3. Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie dezynfekować. Wskazane jest dezynfekowanie pomieszczeń nawierzchni do przygotowywania i przechowywania żywności. Do tego celu można stosować preparaty zalecane przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną lub powszechnie dostępne środki używane w gospodarstwie domowym (np. stosowane do wybielania bielizny). Po dezynfekcji (nie krócej niż 15 min) powierzchnie zmyć wodą pitną.

Pomieszczenia mocno zanieczyszczone np. fekaliami, powinny być dezynfekowane. Po usunięciu zanieczyszczeń, umyciu, należy przeprowadzić dezynfekcję preparatami zalecanymi przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną. Dezynfekcję pomieszczeń źle wietrzonych (np. piwnice), dużych powierzchni powinny przeprowadzić przeszkolone ekipy.

Uwaga: Do dezynfekcji pomieszczeń mieszkalnych nie stosować lizolu, wapna chlorowanego, ograniczyć stosowanie podchlorynu sodu.

Ze względu na zagrożenie środowiska, wskazane jest ograniczenie stosowania preparatów zawierających chlor. Pomieszczenia po dezynfekcji należy wywietrzyć.

POSTĘPOWANIE Z PRZEDMIOTAMI CODZIENNEGO UŻYTKU:

- Przedmioty, które zostaną uznane za przydatne do dalszego użytkowania należy dokładnie umyć, a następnie zdezynfekować. Najlepszą metodą dezynfekcji jest stosowanie wysokiej temperatury, stosowanie gorącego powietrza, gotowanie, wyparzanie, prasowanie.
- Wyposażenie kuchenne (np. naczynia, sztućce) należy dokładnie umyć, a następnie gotować nie krócej niż 15 minut w wodzie, najlepiej z dodatkiem sody (1-2 łyżki na litr) w przykrytym naczyniu.

UWAGA: Środków chlorowych nie stosować z innymi preparatami. Szczególne zagrożenie stanowią w środowisku kwaśnym i w obecności czwartorzędowych związków aminowych. Używać tylko w pomieszczeniach dobrze wietrzonych.

Dezynfekowane pomieszczenia udostępnić po wywietrzeniu.

Środki chlorowe do dezynfekcji powierzchni stosować w następujących stężeniach:

chloraminaT, chloramina B: 1%-3%, podchloryn sodu 0,5% (aktywnego chloru), wapno chlorowane: 20%.
Inne preparaty zawierające czynny chlor stosować zgodnie z informacją podaną na etykiecie (np. Ace 13%, Chlorosan 50%, Clorina 1-3%, Clorox- 15%, Javel-in 0,5% chloru, Presept 0,168% chloru, Trichloror 1,5%)
Należy ograniczyć stosowanie wapna chlorowanego w pomieszczeniach mieszkalnych.

ZASADY PRZYGOTOWANIA POMIESZCZEŃ DO UŻYTKOWANIA PO POWODZI:

- Pomieszczenie wstępnie oczyścić z grubych zanieczyszczeń: piasku, szlamu itp.
- Następnie pomieszczenie oczyścić wodą i środkami myjącymi.
- Po dokładnym oczyszczeniu, niektóre pomieszczenia lub powierzchnie dezynfekować.
- Pomieszczenia dezynfekowane mogą być udostępnione użytkownikom po wywietrzeniu

*Informacja opracowana w WSSE Lublin na podstawie tekstu mgr B. Tadeusiak, dr K. Kanclerskiego:
Zakład Zwalczania Skażeń Biologicznych NIZP-PZH w Warszawie*